

Allgemeines

Dient zum Eintrag aller Informationen, die das System zur Abwicklung bestimmter Standardaufgaben benötigt.

Einträge

Diese erfolgen in die Datenbank cms_config (1cms.def). Hier können ohne Ankündigung neue Datenbanktabellen hinzu kommen, wenn Updates der Anwendung dies erfordern.

Jede beschriebene Variable MUSS existieren und den vorgeschriebenen Inhalt aufweisen. Alle Einträge sind Case-sensitive, d. h. Sie müssen z.B. *rechnungsnummer* und nicht *Rechnungsnummer* eintragen. Im **Inhalt jedes Eintrages** sind einfache Anführungszeichen (') und Strichpunkt (;) verboten, außer wo dies vorgegeben ist. Besteht der Inhalt aus mehreren Angaben, muss jede Angabe mit einem Strichpunkt (;) enden.

Nachstehende Einträge sind immer vorhanden:

Für alle vom System erzeugten automatischen Emails sind folgende Einträge erforderlich:

Variable:	automailsettings
Inhalt:	<pre>mailsender=Absender Mailadresse der Automails; mailsender_shown_name=Angezeigter Name des Absenders; SMTPuser=Benutzername für die Anmeldung am SMTP-Server; password=Password des Benutzers; reply_to=Für Antworten an das Automail; reply_to_name=Name des Antwort-Empfängers; Sendoption=secure;# von „unsecure“ ist abzuraten!; mailhost=SMTP-Server Name; port=Port am Server (normalerweise 587); SMTPSecure=Sicherheitsmodus (z.B. SSL); SMTPAuth=true;# (Authentifizierung aktivieren); SMTPDebug=0; #overwrite_mailto=für Testbetrieb werden alle Mails an diese Adresse gesandt, # (Raute) dient zum auskommentieren dieses Eintrags; SMTPDebug=0; Ausgabe von Übertragungsfehlern im Testfall mit 1 oder 2</pre>

Steuert was im linken Fenster des CRM angezeigt wird:

Variable:	crm_show
Inhalt:	<pre>Stammdaten=on; Status=on; Technik=on; Vertrag=on;</pre>